Stacja.SQL - Przeniesienie na nowe stanowisko

1. **Przygotowanie danych do przeniesienia (aktualne stanowisko)**
   a) Przygotowanie nośnika np. pendrive.

Proszę przygotować dowolny nośnik danych który umożliwi przeniesienie potrzebnych danych na nowe stanowisko.

   b) Przygotowanie pliku certyfikatu vpn.

Jeśli został zapisany w sejfie programu zostanie zapisany razem z kopią bazy danych. Jeśli nie, należy odszukać plik certyfikatu otrzymany z CEPiK. Plik jest w formacie *pfx. Może być różnie przez Państwa nazwany podczas instalacji.
Podczas instalacji certyfikatu zostało przez Państwa nadane hasło/kod. Można zweryfikować poprawność posiadanego hasła ponownie próbując go zainstalować. Jeśli hasło jest poprawne, certyfikat można zapisać na nośniku."

   c) Przygotowanie plików kopii bezpieczeństwa i ważnych dokumentów

Administracja->Narzędzia->**Optymalizacja**
Optymalizacja może potrwać od kilku do kilkunastu minut, w zależności od możliwości komputera.



Administracja->Narzędzia->**Sprawdzenie poprawność**



Administracja->Narzędzia->**Zmniejszenie objętości**



Administracja->Narzędzia->**Kopia bezpieczeństwa**.



Administracja->Stałe Systemowe->Stacja->**Konserwacja systemu**



Folder zawierający pliki (zdjęcia, skany, protokoły, JPK …) należy również zapisać na nośniku.

Na nośniku powinny znaleźć się:

- certyfikat vpn,

- kopia bazy *zip

- folder ze zdjęciami i innymi plikami.



2. Instalacja i konfiguracja (nowe stanowisko)

a) Weryfikacja i instalacja dostępnych aktualizacji Windows.

Przed rozpoczęciem instalacji należy dokonać dostępnej aktualizacji systemu Windows.
Szczegóły w instrukcji – link .

b) Pobranie i instalacja programu Stacja SQL.

- Program Stacja.SQL pobieramy ze strony - wersja DEMO.
- Akceptacja umowy licencyjnej.



- Wybór miejsca instalacji programu (lub potwierdzenie ścieżki domyślnej).



- Instalacja pełna.

Norcom Zdalny – zainstaluje program Team Viewer który umożliwi zdalne wsparcie w obsłudze programu.
Sterownik klucza HASP – wymagany do wczytania licencji programu.



- Wybór dodatkowych zadań / rodzaju instalowanego stanowiska.

SERWER - opcję wybieramy w przypadku instalacji programu na jednym stanowisku lub instalując główne stanowisko instalacji sieciowych: (instalowana jest aplikacja i serwer bazodanowy).

KLIENT- opcję wybieramy w przypadku instalacji kolejnego stanowiska sieciowego (instalowana jest tylko aplikacja , bez usługi serwera bazodanowego).

Microsoft SQL w wersji 2022 – silnik bazodanowy wymagamy przez program Stacja SQL. – punkt może zostać pominięty przez instalator w przypadku posiadania innego silnika bazy danych. Jeżeli konieczne jest doinstalowanie brakujących składników systemu Windows bądź pobrania ich aktualizacji – instalator wyświetli stosowną listę i poprosi o potwierdzenie konieczności ich pobrania (przycisk Instaluj). Instalator może w trakcie pracy wymusić ponowne uruchomienie komputera – po restarcie praca instalatora jest automatycznie wznawiana.

Po zainstalowaniu serwera SQL instalator przejdzie do instalacji oprogramowania.

c) Pobranie i instalacja programów obsługujących certyfikaty. Rejestracja certyfikatów.

VPN - Cisco ani connect
SSL -proCertum CardManager lub Encard Zarządca Kart

W przypadku oprogramowania do karty kryptograficznej zalecamy program, który był zainstalowany na poprzednim stanowisku.

Wszelkie problemy związane z instalacją certyfikatów możesz zgłosić telefonicznie bezpośrednio do pomocy technicznej CEPiK **42 2535454, 42 2535499.**

d) Podłączenie urządzeń zewnętrznych : karta kryptograficzna, klucz licencyjny HASP.

Należy przełączyć klucz HASP w poprzedniego stanowiska – klucz, odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie licencji.

e) Uruchomienie programu Stacja.SQL w wersji DEMO.

Pierwsze uruchomienie – w celu przygotowania wersji DEMO:

- Otwórz program Stacja.SQL.
- Wybierz opcję **WERSJA DEMO**.
- Kliknij **Przygotuj bazę danych**.



Drugie uruchomienie – w celu pobrania aktualizacji**:**

- **Zamknij i ponownie uruchom** program.
- Poczekaj, aż pobiorą się wszystkie poprawki i aktualizacje.

Trzecie uruchomienie – w celu odtworzenia kopii bazy danych:

- Po zakończeniu aktualizacji uruchom program ponownie i przejdź do odtwarzania kopii bazy danych**.**

f) Uruchomienie programu Stacja.SQL z odtworzeniem kopii bazy danych

Uruchamiamy program trzymając jednocześnie na klawiaturze przycisk CTRL.

Ważne! Kopie wcześniej wykonaną należy zapisać w folderze **C:\Norcom\Stacja.SQL\kopie**

Odtworzenie kopii zapasowej zapisanej na pulpicie czy nośniku zewnętrznym - kończy się błędem.



Nazwa Bazy : **Stacja**
Serwer – lokalizacja/nazwa serwera
np. **localhost\NORCOM** – co oznacza, że program jest zainstalowany lokalnie a serwer MSSQL nazywa się NORCOM
lub np. 126.132.XX.XX\NORCOM gdzie pierwsza cześć odpowiada adresowi IP
Port - **0** dla instalacji jednostanowiskowej oraz serwera (stanowisko główne), **1433** dla stanowisk dodatkowych
Baza – **nazwa bazy danych**
Autoryzacja – **SQL**
Użytkownik – **sa**
Hasło - **hasło utworzone przy instalacji MSSQL**
Dostawca - **SQLNCLI11.0**



Następnie odtwarzamy **kopię * zip**:



Po odtworzeniu bazy można przejść do włączenia programu.

Szczegółowo konfiguracja licencji wielostanowiskowej została opisana w instrukcji – przejdź.

3. Weryfikacja konfiguracji po uruchomieniu programu

Po uruchomieniu programu konfiguracja jest zapisana jak na poprzednim stanowisku. W związku z tym należy zweryfikować czy :

- foldery, w których ma się zapisywać kopia bezpieczeństwa, zdjęcia, dokumenty płatności są aktualne.

Administracja->Stałe Systemowe->Stacja->**Konserwacja systemu**



- **wskazać** zainstalowane **certyfikaty**, z których program ma korzystać.

Administracja->Stałe Systemowe->Stacja->**Cepik.2.0**



WAŻNE!! W przypadku instalacji stanowiska KLIENT (łączącego się ze stanowiskiem głównym) ścieżkę certyfikatów należy ustawić również w zakładce:
Administracja->Stałe Systemowe->Komputer->**Cepik.2.0 Certyfikat dla stanowiska**

Jeśli z danego stanowiska mają być wysyłane wiadomości za pośrednictwem modułu SMS, konieczne jest jego odpowiednie uruchomienie. W tym celu należy przejść do zakładki **Administracja -> Stałe Systemowe -> Komputer -> Wysyłanie SMS** i aktywować tę funkcję.



Po dokonaniu konfiguracji ustawienia wysyłki SMS zostają zapisane w bazie danych, co oznacza, że nie ma potrzeby ponownej konfiguracji tego modułu przy kolejnych uruchomieniach systemu. Wszelkie zmiany w ustawieniach można wprowadzać w dowolnym momencie, korzystając z wymienionych opcji administracyjnych.