Instrukcja naprawcza CEPIK - ENCARD

!Program Encard musi być uruchomiony jako administrator!

1. Po uruchomieniu Encard, należy nacisnąć przycisk Ustawienia oraz włączyć zaawansowane polecenia.



2. **Program poprosi o PIN do karty.**



3. Z lewej strony programu, pojawi się klucz prywatny, którego rozwinięcie pozwoli na zainstalowanie certyfikatu.



4. Następnie należy prawym przyciskiem myszy nacisnąć na certyfikat i wybrać przycisk ‘Zarejestruj certyfikat w systemie…’



5. Program wywoła okno do rejestracji certyfikatu. Przycisk *zaawansowane* pozwoli na import certyfikatu do wybranego magazynu oraz inną nazwę. Certyfikat musi być zainstalowany w magazynie **OSOBISTY.**

   Odznaczenie automatycznej nazwy kontenera pozwoli na wybranie własnej nazwy, eliminując problemy w przypadku, gdy poprzedni certyfikat nazywał się tak samo. Polecamy wprowadzić tutaj nazwę stacji + rok importu certyfikatu (przykładowo NORCOM2024).




ENCARD - Zarządca kart
Operacje Obiekt Zarządzanie PIN-ami Widok Ustawienia Pomoc
Gemalto USB SmartCard Reader 0
ENCARD Token kwalifikowany
Certyfikat: 5D829BBF9A7A291CF54CE4AA5855E0B4D1DC19B2
Rejestracja certyfikatu
Zarejestruj certyfikat
Przyjazna nazwa:
5D829BBF9A7A291CF54CE4AA5855E0B4D1DC19B2
Opis (opcjonalny):
Automatycznie wybierz magazyn na podstawie certyfikatu
Wskaż ręcznie magazyn certyfikatów
Magazyn certyfikatów:
Osobisty
Masz klucz prywatny dla tego certyfikatu na karcie
Parametry CSP rejestrowanego klucza
Nie rejestruj klucza prywatnego
Automatyczna nazwa kontenera
Nazwa kontenera:
ENCARD_CEP
Typ klucza:
AT_KEYEXCHANGE (do szyfrowania i wymiany kluczy)
Zarejestruj dla CSP:
ENCARD CSP
Pokaż certyfikat
Podstawowe <<<
Zarejestruj
Anuluj
NUM


ENCARD - Zarządca kart
Operacje Obiekt Zarządzanie PIN-ami Widok Ustawienia Pomoc
Gemalto USB SmartCard Reader 0
ENCARD Token kwalifikowany
Certyfikat: 5D829BBF9A7A291CF54CE4AA5855E0B4D1DC19B2
Atrybut
Wartość
Etykieta
5D829BBF9A7A291CF54CE4AA5855E0B4D1DC19B2
Typ obiektu
Certyfikat X-509
Dostęp do obiektu
publiczny
Rozmiar obiektu na karcie
1300 bajtów
Identyfikator klucza
5D 82 9B BF 9A 7A 29 1C F5 4C E4 AA 58 55 E0 B4 D1 DC 19 B2
Numer wersji certyfikatu
3
Numer seryjny
55454
Klucz publiczny
Moduł
Wykładnik publiczny
Zastosowanie klucza
Wystawiony przez
Wystawiony dla
Okres ważności certyfikatu
Podpis
Rozszerzenia certyfikatu
KeyUsage (zastosowanie klucza) - krytyczne
do podpisów, niezaprzeczalność, do szyfrowania kluczy, do uzgadniania kluczy
ExtendedKeyUsage (rozszerzone zastosowania klucza) - krytyczne
BasicConstraints (podstawowe ograniczenia) - krytyczne
Certyfikat użytkownika końcowego
AuthorityKeyIdentifier (identyfikator klucza wystawcy)
9A 85 1A 51 C0 53 5C 72 FA 96 20 86 86 95 86 69 EC 7D D0 36
SubjectKeyIdentifier (identyfikator klucza podmiotu)
5D 82 9B BF 9A 7A 29 1C F5 4C E4 AA 58 55 E0 B4 D1 DC 19 B2
Kontener CSP
ENCARD Token kwalifikowany:5D829BBF-9A7A-291C-F54C-E4AA5855E0B4
Typ klucza
do szyfrowania i wymiany kluczy (AT_KEYEXCHANGE)
Rejestracja certyfikatu
Certyfikat 5D829BBF9A7A291CF54CE4AA5855E0B4D1DC19B2 został poprawnie zarejestrowany w magazynie Osobisty.
OK
NUM