Instrukcja naprawcza CEPIK – proCertum CardManager

!Program ProCertum CardManager musi być uruchomiony jako administrator!

Usunięcie certyfikatu

1. Przed zainstalowaniem nowego certyfikatu, w celu uniknięcia komplikacji wymagane jest usunięcie poprzedniego. W tym celu należy nacisnąć klawisz Start na klawiaturze, wpisać certmgr.msc i potwierdzić klawiszem enter.



2. Uruchomi się okno Windows. Poprzednie certyfikaty znajdują się w folderu Osobisty -> Certyfikaty.
3. Certyfikaty SSL są wystawione przez ‘Operatorzy’.



4. Na stary certyfikat należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy a następnie *Usuń*



!Przed usunięciem certyfikatu należy się upewnić, że to nie jest certyfikat VPN!

Instalacja certyfikatu

1. Po uruchomieniu ProCertum CardManager, należy odczytać kartę i przejść do profilu zwykłego.





2. Zostanie wyświetlony certyfikat, wraz z wystawcą oraz datą ważności. Przycisk *Pokaż szczegóły certyfikatu* umożliwi import certyfikatu do systemu.



3. Następnie należy nacisnąć przycisk *Zainstaluj certyfikat*, który uruchomi kreator importu certyfikatów.





4. W kolejnym kroku kreator umożliwi wybranie magazynu certyfikatów. W celu poprawnego działania systemu, wymagane jest, aby był to magazyn *Osobisty*.



5. Zostaną pokazane wcześniejsze ustawienia instalacji. Po jej zakończeniu, system wyświetli komunikat o poprawnym imporcie.





Po poprawnej instalacji certyfikatów, wymagane jest ponowne uruchomienie komputera!

6. Po poprawnej instalacji wymagane jest wskazanie ścieżki certyfikatu w programie. W tym celu należy wejść w zakładkę administracja -> stałe systemowe -> CEPIK 2.0 -> nazwa certyfikatu SSL


Badania techniczne
Handel
Zestawienia - raporty
Kartoteki
Prawo
SMS
Administracja
Informacje o systemie
Stałe systemowe
Baza danych
Wygląd okien
Zmiana hasła
Rodzaje badań
Skaner
Użytkownicy
Zdalny serwis [usługa płatna]
Narzędzia
Aktualizacja
Historia
Monitoring zdarzeń
Ustawienia
Kontakty
Konfiguracja systemu
Urządzenia
Użytkownicy / Uprawnienia
Pomoc
Konserwacja
Operacje
Przypomnienia
Panel klienta
wiadomości SMS - planowane: 39
wiadomości SMS - wysłane: 0
wiadomości SMS - dostarczone: 0
Stałe systemowe
STACJA
Komputer
Użytkownik diagnosta
Wydruki
Szukaj:
Właściciel programu
Badanie techniczne pojazdu
Dokumenty płatności i magazynowe
Dokumenty księgowe
Kontrahent
Konserwacja systemu
CEPIK 2.0
Terminarz
Aplikacja mobilna
Włącz moduł komunikacji CEPIK 2.0
Certyfikaty
Nazwa certyfikatu SSL: PO/099/P
Nazwa certyfikatu VPN: SD/009 Infrastruktura
Hello CEPIK 2.0:
Adres PING: https://172.25.254.34/cepik/ping
Adres AAA: https://172.25.254.34/cepik/ping/aaa
Adres SIGN: https://172.25.254.34/cepik/ping/sign
Webserwisy CEPIK 2.0:
Adres API SKP: https://172.25.254.34/cepik/api/skp
Adres API SŁOWNIKI: https://172.25.254.34/cepik/api/ud/slowniki/udostepnianie
OK
Anuluj
1
2
3
4